Installatie ABT Remote

1 – Kies uw taal.

• Dutch/Nederlands

Select Language	
Please select the language tha installation.	at you would like to use during the
Dutch (Standard)	*
	OK Cancel

2 - Sluit alle actieve programma's af, klik dan op [volgende].



3 – Selecteer de map waarin u het programma wilt installeren. Als u op [Wijzig] klikt kunt u een map zoeken. Als u de goede map hebt geselecteerd klikt u op [Volgende].

Selecteer doelmap
Doelmap Druk op Volgend om in deze map te installeren, of druk Wijzig voor een andere map.
Geef de locatie in waar u het programma wilt installeren. U mag een nieuwe mapnaam ingeven of op de Wijzig knop drukken om een andere locatie te zoeken. Installaat ABT Remete Login in:
U:\Program Files\ABT Remote Login Wijzig
SetupBuilder.com < Terug Volgend > Stop

4 – Als u surft via een proxy server, selecteer dan het vierkantje. Als u hierover niets bekend is surft u niet via een proxy server, en kunt u op [Volgende] klikken.

Verbinding met internet			
Verbinden met internet Setup moet verbinding maken met internet			
Setup moet verbinding maken met internet. Als u een modem gebruikt, belt u dan nu in. Als u via een proxy server verbindt, configureer dan de proxy instellingen. Druk op Volgend zodra u verbinding hebt. NB. Nadat u op Volgend hebt gedrukt, probeert Setup verbinding te maken met de internet server. Er wordt geen informatie over uw systeem of software naar de server gezonden.			
SetupBuilder.com < Terug Volgend > Stop			

5 - Het systeem laat zien in welke map het programma geïnstalleerd wordt en hoeveel ruimte daar voor benodigd is.

Klaar om te installeren
Klaar om het programma te installeren De wizard is klaar om met de installatie te beginnen.
Als u de installatie opties wilt bekijken of wijzigen, druk op Vorig. Afbreken sluit de wizard af. Huidige instellingen: Doelmap C:\Program Files\ABT Remote Login Disk ruimte benodigd 3,288K
SetupBuilder.com < Terug Volgend > Stop

6 – De installatie is compleet. Vink [ABT Remote Login starten?] aan en druk vervolgens op [Einde]. Het inlogscherm zal automatisch verschijnen, en voortaan zal er een shortcut op uw bureaublad staan.



7 – Inlogscherm instellen

🌌 ABT Remote Login	
Arie Bouman TUINPLANTEN B.V.	
inloggen & server proxy instellingen afdrukinstellingen	info & support
loginnaam:	✓ onthouden ?
wachtwoord:	✓ onthouden ?
server: abt01.abtuin.nl	_
port: 80 🚔	
vereenvoudigde weergave ?	
language/Sprache/taal:: Nederlands 🗾	3
applicatie omschrijving	ingangen
abt - remote connect	0/2
connecties	rten 🕽 🕱 sluiten

- Via e-mail hebt u een loginnaam en wachtwoord voor dit programma ontvangen, vul deze in.
- Vink de hokjes voor [onthouden?] in.
- De port staat standaard ingevuld op 80. Als deze niet werkt vult u 9000 in, bel daarna de netwerkbeheerder op om deze poort te openen voor u.
- Controleer of bij de server het volgende ingevoerd is: abt01.abtuin.nl
- Als er onder [applicatie] geen 'abt' staat moet u op de pijl-knop (¹) boven [ingangen] klikken. Standaard staat dit goed ingesteld.
- Onder de tab [afdrukinstellingen] kunt u een printer selecteren, als u niets verandert staat daar uw standaard printer ingesteld.
- Als dit alles gedaan en gecontroleerd is vinkt u het vakje voor
 [vereenvoudigde weergave?] aan. Het onderste deel klapt in, dit hoeft u
 voortaan niet meer te wijzigen als u ABT Remote wilt gebruiken.

Als u het programma opstart hoeft u geen gegevens meer in te vullen. U kunt verder gaan door op **[starten]** te klikken.

Voorbeeld: Zo hoort het er uit te zien

ABT Remot	e Login	
TUINPLA inloggen & se	<i>в Воитал</i> NTEN B.V. rver proxy instellingen af	drukinstellingen info & support
loginnaam: wachtwoord:	80000	✓ onthouden ?
	vereenvoudigde weerg	jave ? ✔ starten 🗶 sluiten